

Uppdatera WinLas Webb

Avslutad användare - 2025-03-19 - [Kommentarer \(0\)](#) - [För systemförvaltaren](#)


WinLas Webb kan både installeras lokalt on premise eller erbjudas som SAAS (molntjänst).

- Om installationen används som molntjänst hanterar WinLas uppdateringarna och säkerställer att ni har senaste versionen.
- Om installationen finns installerad lokalt hos beställaren är det möjligt att uppdatera själv med korrekt behörighet.

Steg 1: Säkerställ behörighet

För att kunna uppdatera WinLas webb behövs behörighet för att dels kunna se när det finns en ny version tillgängligt, men även för att installera denna. Aktivera behörigheten *Visa notis vid uppdatering* för att tillåta användare ta del av när ny version finns tillgänglig på startsidan. Komplettera sedan med behörigheten *Installera systemet* för att kunna genomföra uppdateringen.

Om en användare ska få ta del av när uppdatering finns tillgänglig och kunna uppdatera installationen behövs därför båda behörigheterna likt bilden nedan.



WinLas Administration > Behörigheter

Sök personal

Administrera behörigheter

Välj behörighetsgrupp

Chef - Test Förvaltningschef WL Webb - Administratör WL Webb - Chef WL Webb - HR-avdelningen WL Webb - Kursadministratör WL Webb - Kursledare

WL Webb - Medarbetare WL Webb - Sekreterare **WL Webb - Systemförvaltare** WL Webb - VO chef

WinLas Kompetens Anteckningar Kurs Signering Rapporter **Administration**

ADMINISTRERA BEHÖRIGHETER FÖR WL WEBB - SYSTEMFÖRVALTARE


Spara Importera behörigheter

ADMINISTRATION

BEHÖRIGHET	ALLA	MIN FÖRVALTNING	MIN PERSONAL	MIG SJÄLV
☒ Användare				
☒ Behörigheter				
☒ Systeminställningar				
☒ Chefslistan				
☒ Installera systemet				
☒ Visa notis vid uppdatering				
☐ Visa alla hjälpavsnitt				

Steg 2: Notis på startsidan


På startsidan ges signal för användare med behörighet att uppdatera systemet när nyare version finns att installera. Innan uppdateringen kan du som systemförvaltare alltid hitta historisk och senaste versionsinformation här i hjälpcentret under nyheter [Nyheter - WinLas Hjälpcenter](#)




Steg 3: Uppdatera via WinLas Webb

Användare som har behörighet att installera kan göra uppdateringen av WinLas webb under Administration-Installation-Installation. För att genomföra uppdateringen, klicka först på knappen Versionsuppdatering och sedan på knappen Uppdatera. Uppdateringen förväntas ta upp till 2 minuter, och effekt för slutanvändarna blir minimal då systemet enbart upplevs som långsamt under själva uppdateringen.

Efter uppdatering ges bekräftelse och en notering vilken version som nu är installerad.





Warning

Om systemet skulle ge felmeddelande bör WinLas support kontaktas omgående.

- Taggar
- [Administratör](#)